ДОРОЖНАЯ КАРТА

по переводу ИАС «Администратор» с СУБД MS SQL на PostgreSQL

Шаг 1. Установка операционной системы

Установка операционной системы семейства Linux (на новую машину или на виртуальную машину) согласно инструкции по установке выбранной ОС.

Системные требования

Продукт может эффективно работать на любой Linux платформе.

	Минимальные требования	Оптимальные требования		
	(до 100 пользователей)	100-400	400+	
Сервер	16 ядер	16 ядер (минимально)	32 ядра (минимально)	
ОЗУ	4ГБ	32ГБ	128ГБ	
HDD	256ГБ	256ГБ	1ТБ	
Желательно н	аличие RAID массива уровня	1 + 0.		
Клиент				
Разрешение	1200* (ограниченная	1020×1200	1020×1200	
экрана	поддержка 1024-768)	1920X1200	1920X1200	
ОЗУ	1ГБ	4ГБ	8ГБ	
HDD	256GB	512GB	512GB	

I. Рекомендуемая конфигурация сервера БД (для одновременной работы до 200 пользователей)

Аппаратное обеспечение					
Канал связи	1000 МБит/с				
Внешнее дисковое х	ранилище				
Требования	Гребования Связь хранилища с сервером по FiberChanel				
Диски (указано мин	имальное количество)				
Устройство хранения копий баз	Для хранения архивов баз данных рекомендуется иметь независимые от RAID-массива устройства хранения, например, диск объёмом до 1 Тб				
данных устронства хрансних, например, диск обвемом до т то					
Программное обесп	ечение				
	Серверная версия Linux OC – Debian 10 и выше				
Ononaumounda	REDOS 7.1 и выше				
систама	Альт LINUX 8 и выше				
системи	Astra Linux 1.6 и выше				
	ROSA Enterprise 7.3 и выше				
Canaan EII	PostgreSQL 13.1 и выше				
Сервер БД	PostgreSQL 14.1 и выше				

II. Рекомендуемая конфигурация веб-серверу Apache для «Администратор-Д» (необходима отдельная машина)

Аппаратное обеспечение					
OW	4 Гб – минимум				
039	16Гб и выше – рекомендуется				
Центральный	СРИ 3.0 ГГц – минимум				
<i>процессор</i> 2 четырёхъядерных СРU – рекомендуется					
Канал связи 100 МБит/с					
Программное обесп	ечение				

Операционная система	Рекомендуемая конфигурация сервиса приложений (Apache, Nginx) Серверная версия Linux OC – Debian 10 и выше Centos 7 и выше REDOS 7.1 и выше Альт LINUX 8 и выше Astra Linux 1.6 и выше ROSA Enterprise 7.3 и выше
	Рекомендуемые версии http серверов http сервер Apache 2.4 http сервер Nginx 1.18.0

Рекомендуется для пользователей распараллелить:

- обработку сервисов входящих обращений к данным и к обновлениям версий ПО на сервере обработки сервисов;

- исполнение SQL-запросов на сервере «Администратор-Д».

Организация работ на одном сервере возможна, но в этой конфигурации его ресурсы СРU и ОЗУ для исполнения SQL-запросов будут вынужденно распределяться, в том числе и на исполнение сервисов, что негативно скажется на производительности.

Аппаратное обеспеч	Аппаратное обеспечение				
021/	2 Гб – минимум,				
059	8Гб и выше – рекомендуется				
Центральный	СРИ 1.6 ГГц – минимум,				
процессор	СРU 2.2 ГГц – рекомендуется				
HDD, свободное	2 Гб – минимум,				
пространство	10 Гб – рекомендуется				
Монитор,	1024х768 – минимум,				
разрешение	не ниже 1680×1050 - рекомендуется				
	Удаленный доступ: IP соединение, или любое соединение, поддерживающее IP или IPX				
Канал связи	инкапсуляцию (PPP и т.д.), скорость 14400 bps и выше.				
	Локальное соединение: не критично, от 2 Mps.				
Программное обесп	ечение				
	Операционные системы в едином реестре российских программ для электронных				
Операционная	вычислительных машин и баз данных (РЕД ОС 7.1 и выше под программной платформой				
система	RED WINE и т.д.)				
	Рекомендуется использование 64-разрядных операционных систем				
	Для работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить систему				
Дополнительное	ЭП (СтуртоРго версии 3.0).				
ПО	При наличии необходимости использования электронной подписи должны учитываться				
	требования, накладываемые крипто-провайдером.				

Ш. Рекомендуемая конфигурация рабочей станции

Шаг 2. Установка СУБД PostgreSQL

Установка СУБД PostgreSQL показана на примере СУБД-КС (PostgreSQL).

Вариант 1. Ручная установка

«СУБД-КС Докер» - платформа для разворачивания, управления и удаления установленного экземпляра СУБД-КС 13.1, реализованного в образах контейнера Docker. Для выполнения нижеперечисленных операций и команд необходимы права суперпользователя.

Перед началом установки необходимо спланировать, с какими параметрами будет выполняться развертывание экземпляра. Особое внимание следует уделить таким параметрам, как порт и локаль СУБД. В «СУБД-КС Докер» при разворачивании экземпляра СУБД по умолчанию параметр порт принимает значение «5434», а параметр локали – «ru_RU.UTF-8».

Более подробная информация о «СУБД-КС Докер» (создание, запуск, остановка, удаление экземпляра) доступна в файле readme.txt, который после разархивации расположен в каталоге:

```
/opt/ dks-pgsqlks-13.1/
```

Чтобы развернуть «СУБД-КС Docker» и создать базу данных, пользователя, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Вызовите терминал.
- 2. Далее необходимо работать через root-a, поэтому введите: sudo su
- 3. Введите пароль для root.
- 4. Перейдите в каталог /opt: cd /opt/
- 5. Скачайте и распакуйте архив «СУБД-КС Docker»:

```
wget https://keysystems.ru/files/admin_d/soft/Linux/docker/dks-pgsqlks-
13.1.tar.gz
chmod +x dks-pgsqlks-13.1.tar.gz
```

```
tar -C /opt/ -xvf dks-pgsglks-13.1.tar.gz
```



6. Если у вас уже установлен «Docker-CE», то необходимо пропустить этот шаг. Скачайте и распакуйте архив «Docker-CE»:

```
wget https://keysystems.ru/files/users/gary/docker/dks-docker-ce-
20.10.11.tar.gz --no-check-certificate
chmod +x dks-docker-ce-20.10.11.tar.gz
tar -C /opt/ -xvf dks-docker-ce-20.10.11.tar.gz
bash /opt/dks-docker-ce-20.10.11/install.sh
```

7. Перейдите в каталог /opt/dks-pgsqlks-13.1/ и посмотрите, какие параметры будут установлены. По умолчанию указаны: порт - 5434, пароль – 1.

```
cd /opt/dks-pgsqlks-13.1/
./install.sh --help
```

[root@localhost dks-po	sqlks-13.1]# ./:	install.shhelp
параметры	по умолчанию	описание
-p port	5434	порт СУБД
-pwd password		пароль, который присваивается суперпользо
вателям СУБД dbo и pos	tgres	
-t typeOS	ksdeb	код ОС образа контейнера docker
-l locale	ru RU.UTF-8	локаль для инициализации кластера СУБД
-shm shm_size	256	размер shared memory при создании контейн
ера в МВ		
[root@localhost dks-pc	salks-13.1]#	

8. Если пароль и порт устраивает, то запустите файл выполнения без параметров: ./install.sh



9. Далее необходимо знать IP адрес. Введите команду, чтобы узнать IP (IP адрес подчеркнут на скриншоте красным цветом):

ip addr show



Данный IP адрес является адресом сервера СУБД PostgreSQL.

Вариант 2. Установка через «Центр обновлений»

Для установки используется приложение «Центр обновления баз данных». При его запуске открывается окно приложения (*Рисунок 1*).

🄅 Центр обновлений, версия 2.1.2229								
0 0 🗖			Обновл	ение Миграция	Управление			
Параметры подключения 🧹	Операция							
Поставщик СУБД	О Обновить базу данных							
Microsoft 🔹	 Загрузить обновления 							
Адрес (имя) сервера								
KSDB6 💌	Выберите базу данных		Выберите обновлени:	а, патчи или дополнени	я			
Порт сервера	С Найти		Обновления	Найти				
•	📲 WEB-Торги	-						
Экземпляр сервера	Администратор-Д Администратор-Д lite							
SQL2008	📚 Администратор-Д для подр							
Логин СУБД 🗌 Windows NTLM	Аналитика-СМАРТ АСИБ							
admin 🔻	 Бюджет-СМАРТ 	-						
Пароль СУБД								
Введите пароль 💿	Задачи				+ ×			
Подключиться				9	Выполнить			
соединение с сервисом обновлений	2динение с сервисом обновлений установлено. Сервис: update.keysystems.ru:443 - 13:34 Сервер: NA							

Рисунок 1. Окно приложения

Для разблокировки вкладки Управление нажмите сочетание клавиш [Ctrl]+[T].

🔅 Центр обновлений, версия 2.1.222	9				<u>_ ×</u>
0 🛈 🖸			Обновле	ние Миграция	Управление
Параметры подключения <	Контейнеры	<	Серв	ер	<
Адрес (имя) сервера	Имя, тип или версия контейнера				Ψ
10.38.13.78	► = Docker-CE	k			READI
22 т	2010111 ▶	E)			
Логин операционной системы					
admin 🔻	TaskScheduler-KC	k)			
Пароль операционной системы	3.1.24				
•••••	Интеграция-КС 6.0.9				
		Сатус			ā×
Подключиться		Выполнить команду на серве	pe		С
соединение с сервисом обновлени	й установлено.	Сервис: update.keysystems.ru:443	- 13:40	Сервер: NA	

Перейдите на вкладку Управление (Рисунок 2).

Рисунок 2. Окно приложения, вкладка Управление

В разделе **Параметры подключения** укажите параметры для подключения к серверу и нажмите кнопку **[Подключиться]**. Подключение происходит по протоколу SSH. Необходимо авторизоваться под гооt или другим пользователем, входящим в список sudoers.

После успешного подключения в области «Терминал» должны отобразиться соответствующие сообщения.

В открывшемся окне (*Рисунок 3*) в разделе Контейнеры нажмите кнопку 🕑 Загрузить с сервиса на этот ПК и сервер в строке «Docker-CE».



Рисунок 3. Окно приложения, загрузка «Docker-CE»

В результате откроется окно подтверждения загрузки (Рисунок 4).



Рисунок 4. Окно подтверждения загрузки «Docker-CE»

Нажмите кнопку [Да].

После успешной загрузки строка «Docker-CE» будет выделена жирным шрифтом (*Рисунок 5*) и все три индикатора слева от названия станут зелеными, что означает присутствие контейнера на сервисе, ПК пользователя и сервере. В области **Терминал** отобразятся выполненные команды экспорта файлов и распаковки архива контейнера.



Рисунок 5. Окно приложения после загрузки «Docker-CE»

Для установки «Docker-CE» наведите указатель мыши на строку «Docker-CE», нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, переместите в указанную на *Рисунке 5* область сервера. В кне подтверждения установки (*Рисунок 6*) нажите кнопку [Да].



Рисунок 6. Окно подтверждения установки «Docker-CE»

В процессе установки в области Терминал отображается лог установки контейнера.

После успешной установки справа в области сервера отобразится экземпляр установленного контейнера (*Рисунок 7*).



Рисунок 7. Окно приложения с установленным «Docker-CE»

Далее в разделе Контейнеры разверните контейнер «Docker-CE» и нажмите кнопку Загрузить с сервиса на этот ПК и сервер в строке «СУБД-КС (D10)» (*Рисунок 8*).



Рисунок 8. Окно приложения, загрузка «СУБД-КС»

В результате откроется окно подтверждения загрузки (Рисунок 9).

٥	Центр обновлений, версия 2.1.2229	
	0 问 🗘	
>	Контейнеры	Astra Linux" (10.38.13.78:22)
ВИН	Имя, тип или версия контейнера	docker B
рдключе	▼ ■ Docker-CE 20.10.11.003	Docker-CE Bepcula: Docker-CE 20.10.11.003 20.001 20.001
и натем	► = СУБД-КС (D10) 14.2	Ф Выполняется
Парак	► = СУБД-КС (D10) 131	Ф Предупреждение!
	PgBouncer (D10) 117.0	坐 🛕 Вы действительно хотите загрузить СУБД-КС (D10)?
	► = WEB-Сервер-КС (D11) 6.0.9	Да Нет
	► ■ WEB-Сервер-КС (D09) 6.0.9	IepMidHaA Print £:/ProgramData/Keysystems/SetupSrv/workdir/containers/dks-docker-ce-20.10.11/setupsrv.ini ScnoprupoBathhuñ фañn: /opt/dks-docker-ce-20.10.11/setupsrv.ini
	► ₩ЕВ-Сервер-КС (D11) 3.1.24	
	► ₩ЕВ-Сервер-КС (D09) 3.1.24	(V) I PPOBEPKA/CO3AAHUE rPyNNU docker. groupadd: group 'docker' already exists I Pachakoka anxwesta docker_20 10 11 toz
	■ NoSQL-KC (D11)	 Копирование бинарных файлов в каталог /usr/bin/. Копирование файла сервиса docker.service. Создание файла сервиса docker.service. Запуск сервиса docker.service.
		坐 выполнить команду на сервере С
		Сервис: update.keysystems.ru:443 - 14:53 Сервер: 10.38.13.78:22

Рисунок 9. Окно подтверждения загрузки «СУБД-КС»

Нажмите кнопку [Да].

После успешной загрузки строка «СУБД-КС (D10)» будет выделена жирным шрифтом (*Pucyнок 10*) и все три индикатора слева от названия станут зелеными, что означает присутствие контейнера на сервисе, ПК пользователя и сервере. В области **Терминал** отобразятся выполненные команды экспорта файлов и распаковки архива контейнера.



Рисунок 10. Окно приложения после загрузки «СУБД-КС»

Для установки «СУБД-КС» наведите указатель мыши на строку «СУБД-КС», нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, переместите в указанную на *Рисунке 10* область «Docker-CE» - прямоугольник с заголовком «docker». В окне подтверждения установки (*Рисунок 11*) нажите кнопку [Да].

٥	Центр обновлений, версия 2.1.2229			
	🕛 🎯 🗖 😨			
>	Контейнеры	<	"Astra Linux" (10.38.13.78:22)	
5	Имя, тип или версия контейнера		docker 3	
натопсирати	 ▼ = Docker-CE 20:10:11:003 ▶ = СУБД-КС (D10) 	(<u>+</u>)	Оскег-СЕ Версия: 20.10.11.003 Выполняется	
Параметр	14.2 ► = СУБД-КС (D10) 13.1.003	<u>+</u>	Предупреждение! Вы действительно хотите установить СУБД-КС (D10)?	
	PgBouncer (D10) 117.0	$\textcircled{\Psi}$	Да Нет	
	► ■ WEB-Сервер-КС (D11) 6.0.9	$\textcircled{\underline{4}}$		
	► ■ WEB-Сервер-КС (D11) 3124	$\underbrace{\Psi}$		
	► = WEB-Сервер-КС (D09) 3.124	$(\underline{\bullet})$		
	NoSQL-KC (D11) 1.0.0	$\underbrace{\Psi}$	Cranyc загрузка завершена Терминал В × dks-psg/lks-13.1/template/sr_info.sh.t А	
	1.33 UKS-193.1/Lemp1ate/Sr_run_Cluster.sh.t dKS-pgsqlKs-13.1/Lemp1ate/Sr_run_Cluster.sh.t dKS-pgsqlKs-13.1/Lemp1ate/Sr_run_Cluster.sh.t dKS-pgsqlKs-13.1/Lemp1ate/Sr_run_Cluster.sh.t dKS-pgsqlKs-13.1/Lemp1ate/Sr_run_Cluster.sh.t shaisum "opt/dKS-pgsqlKs-13.1/SetupTrecover_node_as_standby.sh.t			
	▶ ≡ Podman	$\overline{\mathbf{A}}$	<pre>mkdir _p "/opt/dks-pgsqlks-13.1" [sudo] password for admin: rm -f /opt/dks-pgsqlks-13.1/setupsrv.ini [sudo] password for admin: rm -f /home/admin/setupsrv.ini [sudo] password for admin: Brchore/admin/setupsrv.ini</pre>	
	TaskScheduler-KC	$\textcircled{\underline{+}}$	Локальный файл: c:/rrogramota/keysystems/SetupSrv/workdir/containers/dks-pgsqlks-13.1/setupsrv.ini Экспортированный файл: /opt/dks-pgsqlks-13.1/setupsrv.ini	
	Интеграция-КС 6.0.9	$(\underline{\intercal})$	ISUROJ password for admin:	
			Сервис: update.keysystems.ru:443 - 15:00 Сервер: 10.38.13.78:22	

Рисунок 11. Окно подтверждения установки «СУБД-КС»

В открывшемся окне введите параметры установки и нажмите кнопку [OK] (Рисунок 12).

Параметр	Значение	
Порт	5434	
Пароль dbo	•	٢
Локаль	ru_RU.UTF-8	*
Размер shared memory в Мб	256	

Рисунок 12. Окно параметров установки «СУБД-КС»

После успешной установки справа в области сервера отобразится экземпляр установленного контейнера (*Рисунок 13*).



Рисунок 13. Окно приложения с установленным «СУБД-КС»

Шаг 3. Миграция базы данных

Миграция базы данных ИАС «Администратор-Д» на СУБД PostgreSQL осуществляется с помощью программного комплекса «Миграция-КС».

Инструкция по миграции: https://keysystems.ru/files/admin_d/doc/smart/migration.zip

Шаг 4. Обновление базы данных на PostgreSQL

Обновление базы данных выполняется с помощью приложения «Центр обновления баз данных». После запуска приложения в разделе **Параметры подключения** укажите параметры для подключения к cepвepy PostgreSQL (*Рисунок 14*).

🔅 Центр обновлений, версия 2.1.1022						
() 🍥 🚞 🕢				Обновление	Миграция	Управление
Параметры подключения 〈 Поставщик СУБД Postgre	Операция Обновить базу данных Создать новую базу данных Загрузить обновления					
Адрес (имя) сервера						1
	выберите базу данных		выоерите ооновл	ения, патчи или	дополнения	l
Порт сервера	С Найти		Обновления	🝷 🖌 Най	ги	
5434 • Экземпляр сервера Логин СУБД	 WEB-Торги Администратор-Д Администратор-Д lite Администратор-Д для подр Аналитика-СМАРТ База данных кэша 	4				
	💽 Бюджет-СМАРТ	-				
	Задачи		-			+ X
Подключиться					٩	Выполнить
соединение с сервисом обновлений	установлено.	Сервис: upd	ate.keysystems.ru:443	3 - 09:13 Cepe	sep: NA	

Рисунок 14. Параметры подключения с сервером БД

В открывшемся окне (*Рисунок* 15) выберите нужную базу данных, выберите раздел **Патчи**, выделите флажками все доступные патчи (состав и наименования доступных патчей могут отличаться от представленных на рисунке) и нажмите кнопку [Выполнить].

Ф. Центр обновлений, версия 2.1.1022 Ополония				
Операция Операция Обновить базу данных Создать новую базу данных С Загрузить обновления	 ✓ Резервное копирование базы данных по указанному пути Резервное копирование базы данных перед каждым обновлением ✓ Удалить резервную копию при успешном обновлении Резервная копия //var/lib/pgsqlks-12.1_5434/backups/admintest_Backup 			
База данных С Найти admin,test	Выберите обновления, патчи или дополнения Выберите обновления, патчи или дополнения Обновляемый патч РСУ ГМП для 21.02.7120, 21.02 (0002291) © Обновляемый патч для ИАС "Администратор-Д" версии 21.02.7120, 21.02 (2127120) 191105, 21.02 (2127121) ■			
Задачи	+ ×			
Описание: "", 	Сервис: update.keysystems.ru:443 - 09:11 Сервер: 10.38.46.227 - 09:11			

Рисунок 15. Установка патчей



Шаги 5 и 6 выполняются в случае, если установлены и эксплуатируются программные комплексы «Интеграция-КС» и «РСУ ГМП».

Шаг 5. Настройка каналов баз данных в ПК «Интеграция-КС»

В ПК «Интеграция-КС» для каналов баз данных «Администратор-Д» и «РСУ ГМП» необходимо в настройке DATABASE.SCHEMA указать значение «ks_rms» (см. *Рисунок 16*).

🟠 HOME 📑 <u>SERVICE</u> 🚀 <u>CHANNELS</u> 😔 JOBS 📃 <u>SERVER</u> <mark>== LICENSE</mark> @ HELP ▼ → EXIT								
🎄 Channel #388 - View - [OPENED]								
🕜 Open 😵 Close 🚯 Run 🖲 Stop 🦓 Messages 🗳 Diagnostic 🔒 Save								
	Info Settings							
Ē								
	B View/Edit							
	#	Name	Value	Туре	Format	Comment		
	11833	CHANNEL.AUTO_OPEN	Yes	Bool	Yes No	Автоматически открывать канал		
	11834	CHANNEL.AUTO_RUN	Yes	Bool	Yes No	Автоматически запускать канал		
	13868	CHANNEL.CONNECTION_IDLE.INTERVAL	00:05:00	Time	{чч:мм:cc}	Периодичность проверки долгоживущих и неиспо		
	11848	DATABASE.REPAIR_SP	rms_Repair	String		Имя хранимой процедуры восстановления БД		
	11849	DATABASE.REPAIR_SP.ENABLED	Yes	Bool		Вызывать хранимую процедуру		
	13092	DATABASE.REPAIRAFTER_SP	rms_repairafter	String		Имя хранимой процедуры после восстановления		
	13093	DATABASE.REPAIRAFTER_SP.ENABLED	Yes	Bool		Вызывать хранимую процедуру		
	11850 🤇	DATABASE.SCHEMA	ks_rms	String		Имя схемы БД		
	11851	DATABASE.STATUS_SP	rms_MessageStatusCh	String		Имя хранимой процедуры уведомления об измен		
	11862	MESSAGE.SCAN.ENABLED	Yes	Bool		Вкл/Выкл сканирование новых сообщений		
	11863	MESSAGE.SCAN.INTERVAL	00:00:10	Time	{чч:мм:cc}	Интервал проверки новых сообщений		
	11864	MESSAGE.SCAN.PORTION	1000	Int		Размер порции сообщений		
	11865	MESSAGE.SCAN.THREADS	4	Int		Число потоков обработки		
	<i> </i>							

Рисунок 16. Окно редактирования канала, вкладка Settings

Шаг 6. Настройка РСУ ГМП

Если используется отдельная база РСУ ГМП, то в СУБД PostgreSQL необходимо установить следующие настройки по порядку:

- 1. Главное меню => Настройки => Настройки => Подкомплексы => РСУ ГМП/ЕГРЮЛ/ЖКХ/ФССП => Настройка базы РСУ ГМП => Сервер
- 2. Главное меню => Настройки => Настройки => Подкомплексы => РСУ ГМП/ЕГРЮЛ/ЖКХ/ФССП => Настройка базы РСУ ГМП => Пользователь для ГИС ГМП
- 3. Главное меню => Настройки => Настройки => Подкомплексы => РСУ ГМП/ЕГРЮЛ/ЖКХ/ФССП => Настройка базы РСУ ГМП => Пароль для ГИС ГМП
- 4. Главное меню => Настройки => Настройки => Подкомплексы => РСУ ГМП/ЕГРЮЛ/ЖКХ/ФССП => Настройка базы РСУ ГМП => База данных

Значения настроек Сервер и База данных можно скопировать из одноименных настроек в СУБД MSSQL.



Настройки Пользователь для ГИС ГМП и Пароль для ГИС ГМП в СУБД MSSQL не заполнялись, в СУБД PostgreSQL ОБЯЗАТЕЛЬНО!